

استفاده از GoodSync برای دانلود و بروز رسانی مخزن تک لایو

۱ دانلود نرم افزار


نرم افزار GoodSync را می توانید از آدرس زیر دریافت کنید

<http://www.softgozar.com/WebPage/Download.aspx?SoftwareId=2244&Title=GoodSync-Enterprise-9.4.9.9>

پس از نصب و اکتیو کردن نرم افزار مراحل زیر را انجام دهید


۲ طرز کار با نرم افزار

ابتدا از منوی Job گزینه New را انتخاب نموده و یک عنوان به کار جدید می دهید مثلا texlive که در شکل ۱ نشان داده شده است و نوع آن را Backup انتخاب می کنید.




شکل ۱: انتخاب نام برای کار جدید و نوع آن

سپس به منوی Job رفته و گزینه Options را انتخاب می کنیم و تنظیمات زیر را می دهیم.
در قسمت filters (شکل ۲) عبارت mactex را در قسمت Exclude وارد می کنیم تا دانلود نشود (مربوط به سیستم عامل apple می باشد من که از ویندوز و لینوکس استفاده می کنم به آن نیاز ندارم)




شکل ۲: تنظیم فیلتر و فایل‌هایی که نمی‌خواهیم دانلود شود مثل mactex

در قسمت advanced عبارت Read-only source side را علامت می‌زنیم مانند شکل ۳




شکل ۳: انتخاب گزینه Read-only source side

بعد از انجام تنظیمات فوق به صفحه اصلی نرم افزار بر می‌گردیم (شکل ۴)



شکل ۴: صفحه اصلی نرم افزار

دو گزینه Browse در طرفین صفحه می بینیم روی سمت چپی کلیک کرده و آدرس یکی از سایتهای Texlive 2013 pretest که در آدرس <http://www.tug.org/texlive/mirmon/> قرار داشته و با `ftp://ftp` شروع می شوند را انتخاب و در محل مورد نظر وارد می کنیم و سپس گزینه Go را می زنیم (مانند شکل ۵)



شکل ۵: انتخاب سایت مبدا برای دانلود تکلیو

سپس Browse سمت راستی را انتخاب نموده و آدرس یک پوشه خالی تکلیو بر روی کامپیوتر را به عنوان پوشه مقصد به آن می دهیم مثل شکل ۶